
Ръководство за инсталация и
ползване на
Мобилно устройство
Radix Viso



STOUCH®





Отворете плаващото меню



Отидете на **Installed Apps**



Отидете на **Manage Apps**



Отидете на **Installed apps**



Изберете **Viso**



Изберете **Clear data**

Бележка: Когато отворите този прозорец за първи път, основното представяне (Overview) може да бъде празно. Върнете се чрез кликване върху **Manage apps** и кликнете отново върху **Installed Apps**.



Изберете **Clear all data**



Кликнете върху **Clear**



Кликнете върху **OK**



Затворете менюто **Settings**



Отворете **Apps**




Отворете **Viso**



Кликнете върху **Allow**




Кликнете върху **Start here**



Попълнете акаунта


Бележка: Ако все още нямате акаунт, кликнете върху "**Create account**" или посетете ctouch.visomdm.com чрез браузър и следвайте стъпките за създаване на акаунта. След създаване на акаунта, продължете оттук.



Попълнете името на
дисплея




Отбележете кутийката




Кликнете върху **Next**


Бележка: Именуването на дисплея ще ви помогне да разпознаете устройството по-късно в основното табло (dashboard).



Кликнете върху **Finish**



Изчакайте, докато завърши
записването



Когато видите тази
страница, означава, че
записът е успешно
завършен

Бележка: В случай, че се появява рор-уп прозорец, кликнете върху **Reset the Token** и попълнете необходимите данни, за да продължите.